

Installation de ScanNav et Activation de la licence

1 Télécharger la dernière version de ScanNav

- Rendez vous sur la page de téléchargements : <https://www.scannav.com/FR/download.php>
- Sur cette page, cliquer sur le bouton

TÉLÉCHARGER

Télécharger la version 20.1 Complète

Pour installer: double cliquer sur le fichier téléchargé, puis suivre les instructions

La version précédente doit être préalablement désinstallée avant d'installer la version complète (*la licence et les fichiers personnels (waypoints, traces, cartes etc..) sont conservés*)

taille du fichier: 38588Ko

TÉLÉCHARGER

2 Installer ScanNav

Une fois le fichier téléchargé, double-cliquer dessus pour l'exécuter . Il doit se trouver dans votre dossier « téléchargements »)

Sur les écrans qui suivent, cliquez sur « suivant » à chaque étape. Les utilisateurs avancés peuvent cependant spécifier certaines options d'installation. Si une ancienne version est installée, elle sera désinstallée après validation. Toutes les données personnelles ainsi que les paramètres existants sont conservés

3 Lancer ScanNav et procéder à l'activation

Une fois installé, pour lancer ScanNav, cliquez sur l'icône




sur le bureau

ScanNav sera alors en version de démonstration, avec juste un contour de côtes basique, et une mention « ScanNav – version de démonstration ». Vous devez activer la licence afin d'avoir accès à toutes les fonctionnalités.

Munissez vous de votre code d'activation qui vous a été envoyé lors de votre commande, puis suivez les instructions suivantes. Si vous ne disposez pas encore d'une licence, veuillez suivre les [instructions de demande de licence temporaire](#).

Cliquez sur l'entrée « Aide ? » du menu figurant en haut de la fenêtre, puis sur « Enregistrement / Demande de licence »




La fenêtre ci-contre s'affiche.

Cas standard si votre pc est connecté à Internet :

cliquez sur le bouton «Enregistrement Automatique »

Note : Assurez vous que l'ordinateur utilisé actuellement soit celui qui sera utilisée par la suite, la licence étant différente sur chaque machine (vous pouvez activer jusqu'à 2 pcs ou tablettes)



Dans la fenêtre suivante, remplissez tous les champs du formulaire, puis validez en cliquant sur le bouton "1 - Effectuez l'Enregistrement en ligne".

Le Code Produit vous a été fourni lors de votre commande. Veillez à le renseigner tel que fourni, sinon il sera refusé. Nous conseillons de faire un copier-coller à partir de votre mail d'accusé de réception de la commande pour éviter les erreurs de saisie. Veillez conserver ce code pour un éventuel usage ultérieur et faciliter les opérations de mise à jour et support.

A l'issue de la procédure, la licence sera installée automatiquement.

Il est fortement recommandé de sauvegarder la licence pour pouvoir la réinstaller en cas de reformatage du pc si vous n'avez pas accès à Internet.

Note: Veillez renseigner tous les champs; Votre Email associé au numéro de produit sera nécessaire pour toute demande de support ultérieur.

Activation de la licence en mode déconnecté

Si vous n'avez pas la possibilité de brancher votre pc sur Internet, vous pouvez activer la licence en plusieurs étapes.

1. Sur le pc destiné à l'utilisation: cliquez sur le bouton « 1 : Récolte des informations » . Remplissez le formulaire, et cliquez sur « Enregistrer le formulaire » pour sauvegarder le fichier résultant. Par défaut, celui-ci sera nommé « ScanNav.cfg » et sera enregistré dans votre dossier [Documents]
2. Transférer le fichier ScanNav.cfg sur un pc connecté puis :
 - Si ScanNav est installé sur ce pc (vous pouvez y installer la version de démo), cliquez sur le bouton « 2:Enregistrement à partir d'un pc connecté » , puis cliquez sur « Ouvrir

le fichier de configuration » pour aller chercher le fichier issu de la première étape, ce qui devrait remplir les différents champs. Vérifiez les informations, cliquez sur « Obtenir la licence en ligne », puis sauvegardez le fichier résultant, et transférez le sur le pc d'origine non connecté.

- Ou envoyez nous le fichier issu de l'étape 1 à l'adresse mail postmaster@scannav.com, nous ferons l'activation et vous renverrons la licence correspondante pour l'étape 3.
3. Sur le pc destiné à l'utilisation: cliquez sur le bouton « 3 : Installation de la licence sur le pc » et allez chercher le fichier issu de l'étape 2.

4 Mises à jour ultérieures

Pour vous tenir à jour sur les pcs déjà activés, il suffit d'utiliser le menu "Aide?" => "Vérifier les mises à jour". ScanNav vous avertira si une nouvelle version est disponible et vous proposera de la télécharger/installer. Il vous proposera également de mettre à jour votre licence si nécessaire. ScanNav vérifie périodiquement les mises à jour (tous les 15 jours par défaut). Vous serez ainsi notifié si une nouvelle version est disponible. Voir [documentation](#) pour modifier le délai ou désactiver cette vérification.

Les mises à jour sont gratuites pendant un an. Au delà la souscription à une mise à jour permet de prolonger les mises à jour et support pendant un an, ainsi que d'activer un pc supplémentaire.

5 Installation des cartes

Remarque : avant d'installer les cartes, assurez-vous d'avoir installé la dernière version de ScanNav et activé la licence comme décrit ci-dessus.

Selon le type de cartes que vous utiliserez, veuillez suivre les instructions de la documentation sur les liens suivants :

Cartes Raster et Vector SnMap : <https://www.scannav.com/FR/Doc/DocInstallSnMap.pdf>

Navionics: <https://www.scannav.com/FR/Doc/DocNavSDK.pdf>

Primar ENC: <https://www.scannav.com/FR/Doc/DocInstallENC.pdf>

Autres types de cartes (BSB, S-57, etc...): Voir FAQ ici :

<https://www.scannav.com/FR/faq.php#Cartographie>

6 Paramétrages initiaux :

Une attention particulière est à porter sur les paramétrages initiaux, notamment pour l'accès au GPS et autres instruments . Ceux-ci sont décrits dans la [documentation](#) (chapitre « Navigation » puis « Paramétrages initiaux »).

Voir aussi le paragraphe de la [F.A.Q.](#) dédié aux connexions des instruments, ainsi que les spécificités du Nmea 2000 dans les notes de mise à jour.

7 Documentation

La documentation est disponible via la **touche F1 du clavier**, ou via le menu "Aide ?"-> "Rubriques d'aide". Vous pouvez également y accéder en ligne sur le lien suivant :

https://www.scannav.com/FR/Doc_frame.php

Le chapitre "Notes de mises à jour" contient quelques informations non intégrées encore dans la doc principale.

Voir également la page [F.A.Q.](#) sur le site de ScanNav pour les questions courantes.